

A termék aktiválása proxyn keresztül

Mire használjuk a proxyszervert?

A **MoBiMouse 6** aktiválómodulja proxyszerver segítségével teszi lehetővé HTML-oldalak letöltését azokon a helyeken, ahol a közvetlen internetelés nem minden intranetes gép számára biztosított. A modul az aktiváláshoz szükséges információt a www.metamorpho.hu oldalnak küldi el, kódolva (egyszerű POST paraméterekkel). A letöltött oldal tartalmazza a megszorítások nélküli használathoz szükséges kódolt állományokat.

Milyen proxyra van szükség?

A termék jelenleg a következő proxykonfigurációkat képes kezelni:

- HTTP proxyszerver:
 - azonosítás nélküli (ajánlott)
 - Basic azonosítás
 - Digest azonosítás
 - NTLM azonosítás
- SOCKS5 proxyszerver

Ha nincs telepített proxy – egy lehetséges gyors megoldás

a **FreeProxy** nevű, ingyenes proxyszerver telepítése, mely a következő címről tölthető le:

http://www.handcraftedsoftware.org/index.php?page=4&action=file&file_id=5

Telepítést az internettel közvetlen kapcsolatban lévő gépen végezze! A program letöltése után indítsa el a **setup.exe** fájlt abból a könyvtárból, ahová telepítette, majd kövesse a **FreeProxy/FreeWeb Setup Wizard** utasításait! Ha a telepítőben és a programban az alapértelmezett beállításokat választja, egy azonosítás nélküli HTTP proxyja lesz a 8080-as porton.

Mikor végzett a telepítéssel,

- indítsa el a **FreeProxy Control Centre** programot! (A program a **Start Menü/Programok/FreeProxy** útvonalon érhető el.)
- A menüből válassza a **Start/Stop** parancsot!
- A megjelenő dialógusban kattintson a felső, **Service mode** részben található **Start** gombra!

Kliensbeállítások

Ha a **MoBiMouse 6** aktiváláshoz proxyt használ, az **Aktiválás** dialógusban meg kell adnia a proxy adatait, a következőképpen:

- Ha a **Proxy típus:** legördülő mezőre kattint, kiválaszthatja a proxyszerver típusát. (Az azonosítás nélküli HTTP proxy típusa megegyezik a HTTP/Basic-kel.)
- A **cím** mezőben annak a gépnek a hálózati neve szerepeljen, amire a proxyszerver telepítve van.
- A **port** mezőbe írja be azt a portot, amin a proxyszerver fut (ez általában a **3128** vagy a **8080** port).